

Hbieb,

Ġieli tħossok imbarazzat meta tkun qed tagħmel xi ħaġa fuq il-kompjuter u jiġi daqxejn ta' tifel u jagħmel dak li tkun qed tagħmel inti f'nofs il-ħin tiegħek. Dan hu li skop li qiegħed nagħti dawn it-*tips* sempliċi.

1. Sib it-*text* malajr billi tuża il-*keys* Ctrl-F flimkien.

Din hija *tip* Prattika ħafna u tintuża spiss. Ġieli jkollok xi dokument twil jew xi *webpage* u tkun trid issib xi kelma speċifika malajr. Il-*windows* jagħmilielek faċli ħafna. Tista tgħid li kull applikazzjoni per eżempju il-*Microsoft word*, *notepad* u oħrajn jużaw is-Ctrl-F. Tista tipprowa issa stess. Aghfas l-ewwel *Ctrl* u *F* flimkien u fil-kaxxa *Find what* ikteb kelma minn dan id-dokument pereżempju **twil** u aghfas *Enter*. Il-kelma **twil** tiġi misjuba.

2. Poġġi *shortcut* għall-programmi tiegħek fuq id-*Desktop*.

Probabbli ġa indunajt li tista tpoġġi xi dokumenti, stampi eċċ, fuq id-*desktop* imma forsi għadek ma ndunajtx li tista tpoġġi wkoll aċċess għall-programmi li tuża ta' spiss. Din hija waħda mil-kompjuter *tips* li sfortunatament tiġi nJORATA. Meta tpoġġi aċċess għall-programmi fuq id-*desktop* hija ħafna iktar Prattika milli kull darba tuża li *Start* u toqgħod tfittex il-programm li għandek bżonn.

Biex tpoġġi *shortcut* għan-*notepad* fuq id-*desktop* għamel hekk:

Aghfas *Start* mur *all Programs* aghfas fuq *Accessories*, bil-*mouse* mur fuq *notepad*, aghfas il-buttuna tal-lemin u aghzel *Send to* u erga aghzel *Desktop(create shortcut)*. Innota li *icon* ġdida tan-*notepad* giet fuq id-*desktop*. Minn issa il-quddiem biex tuża in-*notepad* aghfas darbtejn il-*mouse* fuq din l-*icon* tad-*desktop*.

L-*icons* tad-*desktop* tista tkabbarhom jew iċċekkinhom kif trid. Din hija proċedura sempliċi ħafna wkoll. Biex tkabbar jew iċċekken għamel hekk:

Bid-*desktop* quddiemek, poġġi il-*mouse* f'post vojta. Aghfas il-*mouse key* tal-lemin, aghzel *view* u erga aghzel billi timmarka *small icons* jekk trid iċċekken. F'kelma waħda għandek tlett daqsijiet, *Large*, *medium* u *small icons*.

3. Meta jkollok bżonn l-għajnuna.

Xi drabi ikollok bżonn l-għajnuna u ma tkunx taf x'se tgħaqbad tagħmel jew lil min tistaqsi. Tista tgħid li kull programm li tuża għandu dak li jissejjaħ *built-in manual* jew *Help*. Tibżax tuża dan il-*manual*. Darba tfittixha diffikulta, se tibqa tiftakara. Jekk toqgħod iċċempel u tistaqsi biex ir-

risposta ssiba lesta, ma titgħallem qatt, għax meta jerġa jkollok bżonn terġa tinsa!!.
Jekk ma ssibx il-*manual menu*, aghfas il-key F1 fir-ringila ta' fuq.

Nota: xi *laptops* u *netbooks* ma għandomx il-key F1. Fuq din il-kwalita ta' kompjuters fittex il-key (generalment tkun numru 1) li fuqa ikun hemm F1 żgħira bil blu. Fittex ukoll il-key FN (*Function*) **blu ukoll**, meta issiba aghfas FN u F1 flimkien biex issib il-*manual help*.

4.L-użu tal-*Keyboard*.

Probabbli l-aktar invenzjoni fuq il-kompjuter biex ikun aktar aċċessibli huwa il-*mouse*. Il-*mouse* jiffrankalek milli toqgħod tiftakar hafna istruzzjonijiet twal bil-*keyboard*. Pero il-*mouse* f'ċirkostanzi partikulari ma jkunx Prattiku li tużaħ u hemm min ukoll għandu ir-roda f'idu.

F'ċerti ċirkostanzi tista tgħin lilek innifsek u tgħagġel aktar ukoll billi tuża dak li jissejaħ *keyboard navigation*. Eżamina sewwa il-*menus* tal-programmi ngħidu aħna il-*Microsoft Word* u tinnota li ċertu ittri għandom sinjal taħtom. Biex tiftaħ xi *menu* jew tħaddem xi applikazzjoni, aghfas il-key Alt u l-ittra li għanda is-sinjal taħta flimkien. Per eżempju għandek bżonn tissejvja (*Save*), kull ma trid tagħmel tagħfas Alt u l-ittra S flimkien.

5. *Context menu*.

Hafna mill-programmi għandhom dak li jissejaħ *context menu*. Biex tuża dan il-*menu* trid tagħfas il-buttuna tal-lemin tal-*mouse*. Per eżempju, waqt li tkun qiegħed tuża l-*internet*, u skont fejn tpoġġi il-*mouse*, meta tagħfas il-buttuna tal-lemin tista tara **menu bi view page source** jew **open link in new window**.

Biex tagħmel l-istess proċedura mingħajr ma tuża il-*context menu*, bilfors trid tuża il-*mouse* u trid tiftakar hafna *shortcuts*. Bil-*context menu* tiffranka hafna ħin.

6. *Multi-tasking*.

Din it-*tip* hija waħda mill-favoriti tiegħi. Ġieli tkun f'sitwazzjoni meta tkun qed tuża zewġt (u aktar ukoll) programmi flimkien. Ikollok bżonn tirreferi minn wieħed għall-ieħor ta' spiss. Tinsiex, il-*windows* għandu il-kapaċita illi jħaddem aktar minn program wieħed flimkien. Biex tuża din il-faċilita trid tagħmel użu mill l-Alt u it-Tab keys flimkien. Ipprova ħaddem zewġt programmi wieħed wara l-ieħor u flok tuża il-*mouse*, li l-proċedura bill-*mouse* hija hafna itwal, B'sempliciment Alt u Tab flimkien tista taqleb minn programm għall-ieħor malajr u tkun qiegħed tiffranka hafna ħin u użu żejjed tal-*mouse*. Innota ukoll illi jekk inti għandek tlett programmi jaħdmu f'daqqa, kull darb

li tagħfas l-Alt u it-Tab flimkien, tkun tista taċċessa faċilment dak il-programm li għandek bżonn, peress li l-programmi tarahom skond l-ordni li tkun haddimthom.

7. Neħhi programmi li ma tużax.

Programmi li ma tużax jisslowjaw u jaħlu ħafna riżorsi mill-kompjuter tiegħek. Programmi żejda joħolqu *icons* żejda li jrendu id-desktoip mimli.

Fortunatament biex tneħhi il-maġġoranza tal-programmi minn fuq il-kompjuter hija faċli ħafna. Dawn trid tneħhihom mill-*control panel*. Il-*control panel* tal-*windows 7* tista tarah (*view by*) b'żewġt modi jew *by category* jew *by large* jew *small icons*. L-eħfef triq biex tneħhi programm nissuġerilek biex tissetja il-*control panel view by category* (mhux bilfors) u mill-*programs menu* aghżel *programs and features*, sib il-programm li trid tneħhi u bil-*mouse* aghfas il-buttna tal-lemin u aghzel *uninstall*. Il-programm jiġi mħassar fi ftit sekondi. Skond kif ikun iddisinjat il-programm, jista jkollok bżonn tagħti *reboot* biex l-*icon* tithassar minn fuq id-desktoip jew it-*taskbar*.

Jekk tkun židt xi ikoni (*short cuts*) int wara li nstallajt il-programm dawn ikollok tneħhihom manwalment bill tmur fuqhom tagħfas il-buttna tal-lemin tal-*mouse* u għafas *delete*.

8. Tgħalaq(*close*) programm ta' malajr.

Ġieli tkun f'sitwazzjoni meta jkollok bżonn tgħalaq xi programm malajr. Suppost biex tgħalaq programm jew tuża l-*exit* mill-*menu* jew is-simbolu X fir-rokna ta'fuq tad-*desktop* fuq il-lemin. Jekk tagħfas l-ewwel l-Alt u l-F4 flimkien tinqata minn dak il-programm li tkun qiegħed tuża dak il-ħin. Bħalissa inti qiegħed tuża l-*internet*, jekk tuża dawn iż-żewġt buttuni flimkien tinqata minn fuq l-*internet* minnufieħ.

9. *Diagnostic Panel*.

Probabbli diġa taf bill-*control panel* fejn il-*windows* iħallik tibdel ħafna mis-*settings* tiegħu. Pero, taf li hemm *panel* oħra li tissejjaħ *Diagnostic Panel* li qegħda moħbija? Permezz ta' din il-*panel* tkun taf x'qiegħed jiġri fuq il-PC tiegħek dak il-ħin stess. Biex taċċessa din il-*panel* għandek bżonn tagħfas tlett buttuni flimkien u wara xulxin. Il-buttni huma Ctrl, Alt u Delete. Il- buttuni trid tagħfashom fl-ordni li huma miktuba. Ipprova issa stess biex tara kemm din il-*panel* hija interessanti.

Waħda mill-faċilitajiet li toffri din il-*panel* huwa it-*Task Manager*. It-*task manager* huwa utilita b'saħħita ħafna għax jagħtik ħafna informazzjoni rigward li stat tal-PC u fuq ċertu programmi li jkunu qiegħdin jintużaw, dak il-ħin stess. Tista tkun taf kemm qiegħed juża riżorsi ċertu programm u kemm *traffic*

għaddej minn fuq *in-network*. Gieli tkun f'*sitwazzjoni meta* tkun qiegħed tuża programm u ma jibqax jirrispondi għall-*keyboard*, għall-*mouse* u għall ebda buttuna u ma tkunx tista toħrog minn din is-sitwazzjoni bl'*ebda mod*. *Bit-task manager* għandek is-saħħa biex iġġiegħl lil dan il-programm jieqaf (*Force quit*).

Il-lum se nieqaf hawn. Darba oħra nerġa nikteb fuq xi suġġett ieħor interessanti.

Saħħa lill-kulħadd...

John Felter.